

Manual de configuração da rede sem fio Eduroam no Windows 10


Passo 1

- Acesse o SIG@ - www.siga.ufrpe.br
- Verifique e memorize o seu **login** que será usado para acesso a rede sem fio
- Acesse o menu Serviços > Senhas
- Clique em Senhas
- Observe a figura abaixo



Passo 2

- Clique em Senha de Serviços Integrados
- Observe a figura abaixo




Passo 3

- Leia as instruções
- Clique em continuar
- Observe a figura a seguir



Passo 4

- Leia a Política de Construção de Senhas
- Clique em Fechar
- Informe a Senha de Serviços Integrados
- Clique em Criar
- Observe a figura abaixo



Manual de configuração da rede sem fio Eduroam no Windows 10


Passo 5

- Informe a senha do SIG@;
- Clique em Confirmar
- Visualize a mensagem 'Senha criada com sucesso'
- Observe a figura abaixo




Passo 6

- Após o cadastro da Senha de Serviços Integrados no SIG@, aguarde a atualização desta senha no repositório CAFe e então realize a configuração no Windows 10. A Senha de Serviços Integrados do SIG@ é atualizada no repositório da CAFe (utilizado para autenticação do eduroam) diariamente entre 0h (meia-noite) e 2h e entre 12h (meio-dia) e 14h.
- Acesse a Central de redes pelo menu de acesso rápido
- Clique com o botão direito do mouse no ícone de rede sem fio localizado no canto inferior direito da área de trabalho
- Selecione **Abrir a Central de Rede e Compartilhamento**
- Observe a figura abaixo




Passo 7

- Clique em **Configurar uma nova conexão ou rede**
- Observe a figura abaixo




Passo 8

- Selecione **Conectar-se manualmente a uma rede sem fio**
- Clique em avançar
- Observe a figura abaixo




Passo 9

- Informe **Nome da rede: eduroam**
- Selecione **Tipo de segurança: WPA2-Enterprise**
- Desmarque Iniciar esta conexão automaticamente
- Clique em **Avançar**
- Observe a figura a seguir




Passo 10

- Clique em **Alterar Configurações de Conexão**
- Observe a figura abaixo




Passo 11

- Desmarque a opção **Conectar automaticamente quando esta rede estiver em alcance**
- Observe a figura abaixo




Passo 12

- Selecione a aba de **Segurança**
- Selecione **Tipo de segurança: WPA2-Enterprise**
- Selecione **Tipo de criptografia: AES**
- Selecione **Método de autenticação de rede: Microsoft: EAP protegido (PEAP)**
- Por questões de segurança, desmarque a opção **Lembrar minhas credenciais para esta conexão sempre que fizer o logon**
- Clique em **configurações**
- Observe a figura a abaixo




Passo 13

- Desmarque a opção **Verificar a identidade do servidor validando o certificado**
- Clique em **Configurar**
- Observe a figura abaixo




Passo 14

- Desmarque a opção **Usar automaticamente meu nome e senha de logon no Windows (e o domínio, se houver)** e então clique em **OK**
- Observe a figura abaixo




Passo 15

- Clique em **Configurações avançadas**
- Observe a figura abaixo



Passo 16

- Marque a opção **Especificar o modo de autenticação**
- Escolha a opção **Autenticação do usuário ou do computador**
- Clique em **OK**
- Observe a figura abaixo



Manual de configuração da rede sem fio Eduroam no Windows 10

Passo 17

- Conecte-se na rede sem fio eduroam
- Observe a figura abaixo



Passo 18

- Informe as credenciais para acessar a rede sem fio eduroam
- Login: <primeiro_nome>.<parte_restante_nome>@ufrpe.br
- O login é definido no SIG@, o mesmo da conta de e-mail institucional
- Senha: senha de serviços integrados (definida no Passo 4)
- Observe a figura a seguir

